



OXIA ECOPLAK PLUS

DESENGRASANTE PARA HORNOS Y PLANCHAS

COMPOSICIÓN

Líquido alcalino formulado a base de potasa, humectantes y secuestrantes naturales. No contiene sosa ni disolventes.

CARACTERÍSTICAS

OXA ECOPLAK PLUS es un desengrasante enérgico, especialmente formulado para superficies con elevado nivel de suciedad, grasas persistentes y quemadas. Producto altamente alcalino, miscible en agua en todas las proporciones, que disuelve, dispersa y saponifica con gran efectividad incluso a temperatura moderada. No desprende humos tóxicos y es totalmente biodegradable. Su enjuague es rápido y fácil. La estudiada formulación del producto reduce la formación de vapores, facilitando así su aplicación.

APLICACIONES

OXA ECOPLAK PLUS ha sido especialmente formulado para el desengrase, limpieza e higienización de:

- Freidoras.
- Planchas de cocina y de asar.
- Hornos.
- Filtros y campanas de humos, etc.

MODO DE EMPLEO

Aplicación genérica:

La dilución podrá variar entre el 10-100% en función del grado de suciedad. Aplicar sobre la superficie caliente (aprox. 60°C), dejar actuar unos 5 minutos, eliminar los restos con una rasqueta y aclarar bien con agua caliente.

Aplicación sobre planchas:

Apagar la plancha. Pulverizar OXA ECOPLAK PLUS entre el 50 - 100% la superficie a tratar y dejar actuar sobre la superficie caliente (a unos 40° - 70° C) durante unos minutos. Seguidamente retirar las grasas quemadas y reblandecidas, mediante espátula. Aclarar con abundante cantidad de agua y mejor con agente neutralizante-pasivante (Ej. OXA DIPPER L disuelto en agua).

Aplicación en Hornos:

Apagar el Horno. Pulverizar el producto entre el 50 - 100% y dejar actuar y aclarar con agua y neutralizante OXA.

En hornos de ciclo automático de limpieza, diluir OXA ECOPLAK PLUS al 30% y llenar el recipiente habilitado para el desengrasante o bien, conectar la cánula de aspiración a un recipiente con OXA ECOPLAK PLUS diluido al 30%. Para el aclarado usar OXA BRILLOMAX BASE.

Aplicación sobre filtros de campanas :

Sumergir los filtros en un baño de agua templada (40° - 50° C) y una dosis entre el 10 – 20 % de OXA ECOPLAK PLUS. Introducir los filtros en posición vertical y dejar en reposo dentro de la solución durante algunas horas (mínimo 4 horas). Posteriormente enjuagar con abundante cantidad de agua.

Aplicación sobre freidoras:

Vaciar el aceite de la freidora. Seguidamente llenarla con agua y añadir entre el 10 –20 % de OXA ECOPLAK PLUS. Fijar la temperatura del termostato a 90° C durante 15 minutos. Vaciar y enjuagar con abundante cantidad de agua. En caso de que queden algunos restos, utilizar un cepillo. Volver a enjuagar con agua y vinagre común.

Aplicación como desatascador:

WC: Introducir 1 litro de producto, dejar actuar entre 5 y 10 minutos y tirar de la cadena.

PICAS: Introducir productos por el desagüe hasta que rebose, esperar entre 5 y 10 minutos y hacer correr agua caliente para limpiar la tubería.

Advertencia: No utilizar el OXA ECOPLAK PLUS sobre superficies de metales blandos (aluminio, zinc, etc.). Para cualquier duda sobre el modo de empleo, consultar con nuestro servicio técnico.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Líquido marrón transparente

Alcalinidad activa: 8,5 – 9,5 ml HCl 0,5N/g

Densidad (20 °C): 1,2 – 1,3 g/ml (H₂O = 1)

Producto biodegradable, cumple el reglamento *CE Nº 648/2004* sobre detergentes.

CONSERVACIÓN

Conservar los envases en lugar fresco y seco, alejado de productos incompatibles.

ENVASES

Caja con 6 botellas de 1 Kg.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Leer la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.

USO PROFESIONAL

